

入口及验证

目录 [\[Hide\]](#)

1. URL
2. 验证
 - 2.1. 找到您的代理商 RID
 - 2.2. 找到您的 API Key
 - 2.3. 将您的 IP 地址列入白名单
3. 测试/实验 API
 - 3.1. The Test URL 测试链接

URL [Top](#)

HTTP API 地址是：

<https://httpapi.com/>

注意

为安全起见，您需使用 **HTTPS** 方式发送 API 请求

验证 [Top](#)

所有发送的请求都需要如下验证参数：

auth-userid: 您当前的代理商账号 ID（阅读如下提示，查询您的代理 ID）

api-key: 一串用于认证 API 命令调用字母数字代码（阅读如下提示，查询您的 API Key）

找到您的代理商 ID^{Top}

1. 登录您的代理商控制面板

2. 点击右上角的图标 ，然后点击管理个人信息。

In the Reseller Profile Details view that is now displayed, the first field indicates your **Reseller Id**. 在代理商信息一栏中，第一个位置就显示了代理商账号

找到您的 API Key^{Top}

1. 登录您的代理商控制面板

2. 在主菜单栏中“设置”然后点击“应用程序接口 API”

3. 点击 API Key 处的“查看 API Key”链接。您专属的 API Key 就会在弹出的窗口出现。

您可以通过点击“重新生成”链接来生成一个新的 API key

注意

重新生成一个新的 API Key 意味着您旧的 API Key 马上失效，这将会对您的现有 API

将您的 IP 地址列入白名单 [Top](#)

1. 登录您的代理商控制面板
2. 在主菜单中指向“设置”然后点击“应用程序接口 API”
3. 在“**将您的 IP 地址加入白名单**”一栏中填入您调用 API 需要使用的 IP 地址，然后点击“**保存 IP 授权白名单**”按钮保存。

Note 注意

范围和网段是不被接受的。

API 测试 [Top](#)

HTTP API 要求所有用于检索数据的请求应使用 GET 方法而提交，更改以及删除数据的请求应使用 POST 方法。如果您没有使用正确的方法发送请求，那么特殊 HTTP 方法的请求则会返回错误值。

然而，为了使您能够更简便地用浏览器及命令行工具测试 API，我们提供了测试 URL，让您能够使用 GET 方法发送任何请求。测试 URL 示例请求为所有 API request 通用。

测试 URL^{Top}

<https://test.httppapi.com/>

注意

测试 URL 只能用于通过浏览器和命令行工具测试/实验 API，并不适用于真实产品环境。

我们建议您在测试 URL 中使用一组 Demo 账号 ID 来作认证而不是用正式的代理商 ID。如果使用您正式的账号信息测试，即使是在测试 URL 中，也等同于实际产品环境，会产生真实的订单或其他行为。

附加信息

[注册 demo 代理商账号](#)

- [代理商 ID 的提示](#)
- [API Key 提示](#)
- [白名单授登录提示](#)